

# Webhosting

## PHP-Version umstellen [LiveConfig/Plesk/Confixx]

### Umstellung unter LiveConfig:

(nutzen Sie Plesk? > [siehe Einrichtung weiter unten](#))

(nutzen Sie Confixx? > [siehe Einrichtung weiter unten](#))

Nach dem Login in LiveConfig finden Sie im Menü "Hosting" den Punkt "Domains".

Hier können Sie nach dem Klick auf eine Domain die gewünschte PHP-Version über ein Dropdown Feld ändern (1) und mit dem unteren Button "speichern" bestätigen:

### Umstellung unter Confixx:

Wir stellen auf unseren Confixx-Servern verschiedene PHP-Versionen zur Verfügung welche Sie bei Bedarf selbstständig aktivieren können.

Hierzu muss auf dem Webpace eine ".htaccess"-Datei erstellt bzw. bearbeitet werden. In dieser muss folgende Zeile hinterlegt werden wobei webXXX mit Ihrem Benutzernamen ersetzt werden muss:

#### Um PHP 8.1 zu aktivieren:

```
FCGIWrapper /home/www/webXXX/fcgid/php-8.1-fcgid .php
```

#### Um PHP 8.0 zu aktivieren:

```
FCGIWrapper /home/www/webXXX/fcgid/php-8.0-fcgid .php
```

#### Um PHP 7.4 zu aktivieren:

```
FCGIWrapper /home/www/webXXX/fcgid/php-7.4-fcgid .php
```

# Webhosting

## Um PHP 7.3 zu aktivieren:

FCGIWrapper /home/www/webXXX/fcgid/php-7.3-fcgid .php

## Um PHP 7.2 zu aktivieren:

FCGIWrapper /home/www/webXXX/fcgid/php-7.2-fcgid .php

## Um PHP 7.1 zu aktivieren:

FCGIWrapper /home/www/webXXX/fcgid/php-7.1-fcgid .php

## Um PHP 5.6.8 zu aktivieren:

FCGIWrapper /home/www/webXXX/fcgid/php-5.6.8-fcgid .php

## Um PHP 5.4.25 zu aktivieren:

FCGIWrapper /home/www/webXXX/fcgid/php54-fcgid .php

## Um PHP 5.3.6 zu aktivieren:

FCGIWrapper /home/www/webXXX/fcgid/php53-fcgid .php

Nach der Umstellung auf PHP 5.4 (oder höher) muss das Datenbank-Passwort im Confixx-Bereich neu gespeichert werden da dieses mit einer neuen Verschlüsselungsmethode gespeichert wird.

Das Datenbank-Passwort können Sie über Ihren Confixx-Bereich neu setzen (Datenbanken -> MySQL -> Passwort ändern).

**Hinweis:** In manchen FTP-Programmen muss zunächst die Option "versteckte Dateien anzeigen" o.ä. aktiviert werden um eine bereits vorhandene ".htaccess"-Datei angezeigt zu bekommen.

**Übrigens:** In unseren aktuellen (LiveConfig)-Tarifen stehen höhere PHP-Versionen zur Verfügung (PHP 5.5, PHP 5.6, PHP 7.0, bis PHP 7.4). Sollten Sie diese benötigen ist jederzeit ein Upgrade auf solchen möglich.

Dieses können Sie bequem aus Ihrem [Kundenbereich](#) heraus durchführen. Nach dem Login können Sie den Vorgang unter "Produkte -> Produkt upgraden" starten. Wählen Sie hierzu "Tarif upgraden" sowie den gewünschten Zieltarif aus.

## Umstellung unter Plesk:

Nach dem Login in Plesk finden Sie unterhalb Ihrer Domain den Link "Hosting-Einstellungen".

Innerhalb dieser können Sie die PHP-Version über ein Dropdown Feld ändern (1) und mit dem unteren Button "OK" bestätigen/speichern:

# Webhosting

**Hinweis:** Bei Änderungen der Hosting-Einstellungen schreibt Plesk teilweise eine neue Startseite (index.html) sofern diese nicht vorhanden ist. Diese können Sie über den Filemanager oder FTP-Zugang löschen.

Eindeutige ID: #1080

Verfasser: Greatnet Support

Letzte Änderung: 2023-05-09 11:57