

Webhosting

[LiveConfig/Plesk/Confixx] PHP-Version umstellen (PHP 5.3, PHP 5.4, PHP 7 und höher)

Umstellung unter LiveConfig:

(nutzen Sie Plesk? > [siehe Einrichtung weiter unten](#))

(nutzen Sie Confixx? > [siehe Einrichtung weiter unten](#))

Nach dem Login in LiveConfig finden Sie im Menü "Hosting" den Punkt "Domains".

Hier können Sie nach dem Klick auf eine Domain die gewünschte PHP-Version über ein Dropdown Feld ändern (1) und mit dem unteren Button "speichern" bestätigen:

Umstellung unter Confixx:

Wir stellen auf unseren Confixx-Servern verschiedene PHP-Versionen zur Verfügung welche Sie bei Bedarf selbstständig aktivieren können.

Hierzu muss auf dem Webspace eine ".htaccess"-Datei erstellt bzw. bearbeitet werden. In dieser muss folgende Zeile hinterlegt werden wobei webXXX mit Ihrem Benutzernamen ersetzt werden muss:

Um PHP 7.3 zu aktivieren:

Seite 1 / 3

(c) 2021 Greatnet.de GmbH <support@greatnet.de> | 25.09.2021 03:17

URL: <https://faq.greatnet.de/index.php?action=artikel&cat=1&id=81&artlang=de>

Webhosting

FCGIWrapper /home/www/webXXX/fcgid/php-7.3-fcgid .php

Um PHP 7.2 zu aktivieren:

FCGIWrapper /home/www/webXXX/fcgid/php-7.2-fcgid .php

Um PHP 7.1 zu aktivieren:

FCGIWrapper /home/www/webXXX/fcgid/php-7.1-fcgid .php

Um PHP 5.6.8 zu aktivieren:

FCGIWrapper /home/www/webXXX/fcgid/php-5.6.8-fcgid .php

Um PHP 5.4.25 zu aktivieren:

FCGIWrapper /home/www/webXXX/fcgid/php54-fcgid .php

Um PHP 5.3.6 zu aktivieren:

FCGIWrapper /home/www/webXXX/fcgid/php53-fcgid .php

Nach der Umstellung auf PHP 5.4 (oder höher) muss das Datenbank-Passwort im Confixx-Bereich neu gespeichert werden da dieses mit einer neuen Verschlüsselungsmethode gespeichert wird.

Das Datenbank-Passwort können Sie über Ihren Confixx-Bereich neu setzen (Datenbanken -> MySQL -> Passwort ändern).

Hinweis: In manchen FTP-Programmen muss zunächst die Option "versteckte Dateien anzeigen" o.ä. aktiviert werden um eine bereits vorhandene ".htaccess"-Datei angezeigt zu bekommen.

Übrigens: In unseren aktuellen (LiveConfig)-Tarifen stehen höhere PHP-Versionen zur Verfügung (PHP 5.5, PHP 5.6, PHP 7.0, bis PHP 7.4). Sollten Sie diese benötigen ist jederzeit ein Upgrade auf solchen möglich.

Dieses können Sie bequem aus Ihrem [Kundenbereich](#) heraus durchführen. Nach dem Login können Sie den Vorgang unter "Produkte -> Produkt upgraden" starten. Wählen Sie hierzu "Tarif upgraden" sowie den gewünschten Zieltarif aus.

Umstellung unter Plesk:

Nach dem Login in Plesk finden Sie unterhalb Ihrer Domain den Link "Hosting-
Seite 2 / 3

Webhosting

Einstellungen".

Innerhalb dieser können Sie die PHP-Version über ein Dropdown Feld ändern (1) und mit dem unteren Button "OK" bestätigen/speichern:

Hinweis: Bei Änderungen der Hosting-Einstellungen schreibt Plesk teilweise eine neue Startseite (index.html) sofern diese nicht vorhanden ist. Diese können Sie über den Filemanager oder FTP-Zugang löschen.

Eindeutige ID: #1080

Verfasser: Greatnet Support

Letzte Änderung: 2020-01-09 10:22